



Dokumentation Microsoft Office Outlook 2003

1. Outlook starten
2. Menü „Extras / E-Mail-Konten...“ anwählen

3. „Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen“ markieren,
„Weiter >“ anwählen



4. „POP3“ oder „IMAP“ markieren,
„Weiter >“ anwählen



IMAP

Wählen Sie IMAP, falls Sie auf **mehreren** Geräten mit Ihren E-Mails arbeiten.

Bei IMAP werden Ihre Mails auf dem Server gespeichert und nicht automatisch gelöscht. Falls der Speicherplatz zur Neige geht, müssen Sie Ihre alten Mails manuell löschen, da sonst keine neuen Mails empfangen werden können.

Vorteil: Mails auf mehreren Geräten z.B. PC, Laptop, Handy, Webmail

Nachteil: Mails müssen manuell gelöscht werden

POP3

Wählen Sie POP3, falls Sie nur auf **einem** Gerät mit Ihren E-Mails arbeiten.

Bei POP3 werden Ihre Mails auf den PC heruntergeladen und bleiben nur 14 Tage auf dem Server gespeichert.

Vorteil: Keine Speicherplatz-Probleme auf dem Server

Nachteil: Arbeiten mit nur einem Gerät z.B. PC oder Laptop

5. „Ihr Name“, „E-Mail-Adresse“, „Posteingangsserver“, „Postausgangsserver“, „Benutzername“ und „Kennwort“ eintragen; „Weitere Einstellungen...“ anwählen

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Posteingangsserver (POP3):
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Einstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

< Zurück Weiter > Abbrechen

6. Im Register „Postausgangsserver“ „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ anwählen und „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“ markieren; Das Register „Erweitert“ anwählen.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung:

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:
Kennwort:

Kennwort speichern


Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden


OK Abbrechen

7. Im Register „Erweitert“
Die Portnummer beim
Punkt „Postausgangs-
Server“ auf 587 ändern.
Mit „OK“ bestätigen.

Eine TLS-Verschlüsselung
ist auf Anfrage möglich.



8. „Weiter >“ anwählen



9. „Fertig stellen“ anwählen

